

STRAIGHT POCKET VEST



Specificaties

Techniek: breien	Steken: recht, averecht, boordsteek 1/1, tricot
Nodig: - 1 kg wol (blauwgrijs, kleurcode: AZ2176) - 2 breinaalden nr. 6 - 2 breinaalden nr. 5	Maat: one size fits all

BOORDSTEEK 1/1 : brei 1 steek recht, 1 steek averecht.
TRICOT (OF JERSEY) : brei van de heengaande naald (de goede kant van het werk) alle steken recht, brei van de teruggaande naald alle steken averecht.
PATENTSTEEK brei je over een aantal steken deelbaar door twee + 1 steek.

Eerste naald (goede kant van het werk): brei 1 kantsteek (haal hem af), * maak 1 omslag, haal 1 steek recht af, brei 1 steek recht *. Herhaal van * tot *, maar eindig de naald met 1 kantsteek in plaats van een rechte steek.

Tweede naald (verkeerde kant van het werk): brei 1 kantsteek (haal hem af), * brei de omslag en de afgehaalde steek averecht samen, brei 1 steek recht *, brei de omslag en de afgehaalde steek averecht samen, eindig met 1 kantsteek.

Bij een **KANTSTEEK** steek je bij het begin van elke naald (zowel de heengaande als de teruggaande naald) de eerste steek gewoon af (je breit hem niet) en brei je de laatste steek van de naald altijd recht.

RUGPAND

- STAP 1** Zet 77 steken op met breinaalden nr. 6.
STAP 2 Brei 8 naalden als volgt: 1 kantsteek, 75 steken in boordsteek 1/1 (1 steek recht, 1 steek averecht) en eindig met 1 kantsteek.
STAP 3 Brei verder in patentsteek tot een totale hoogte van ongeveer 42 cm en kant dan voor

de armsgaten de volgende heen- en teruggaande naald aan het begin van de naald telkens 3 steken af. Er blijven 71 steken over.
STAP 4 Brei verder in patentsteek tot een totale hoogte van ongeveer 60 cm en kant dan de 71 steken losjes af.

VOORPANDEN

- STAP 1** Zet 46 steken op met breinaalden nr. 6.
STAP 2 Brei 8 naalden als volgt: 1 kantsteek, 45 steken in boordsteek 1/1 (1 steek recht, 1 steek averecht) en eindig met 1 kantsteek.
STAP 3 Brei verder als volgt: 1 kantsteek, 7 steken in boordsteek 1/1 (voor de bies waar later de knopen en knoopsgaten in komen), 38 steken in patentsteek.

Brei bij een totale hoogte van 15 cm voor de zakken als volgt verder:

- STAP 1** 1 kantsteek, 7 steken in boordsteek 1/1, 7 steken in patentsteek, 17 steken in boordsteek 1/1 (dit wordt de rand van de zak), 14 steken in patentsteek zoals voorheen.
STAP 2 Brei op deze manier verder tot een totale hoogte van 17 cm en brei dan in een heengaande naald verder als volgt: 1 kantsteek, 7 steken in boordsteek 1/1, 7 steken in patent-

steek, kant de 17 steken boordsteek 1/1 af (rand van de zak), 14 steken in patentsteek.

Leg dit werk opzij en maak nu eerst de binnenkant van de zak.

STAP 1 Zet 21 steken op met breinaalden nr. 5 en brei 26 naalden in tricotsteek.

STAP 2 Brei de 27ste naald als volgt: kant de eerste 2 steken van de naald af, brei 17 steken recht, kant de laatste 2 steken van de naald af.

STAP 3 Zet de 17 overgebleven steken op een hulpnaald.

Ga nu verder met je eerste werk (naalden nr. 6) en brei de teruggaande naald als volgt:

STAP 1 Brei 14 steken in patentsteek, brei dan de 17 steken van de hulpnaald (binnenkant zakje) in patentsteek, 7 steken in patentsteek, 7 steken in boordsteek 1/1, 1 kantsteek. Je hebt nu opnieuw 46 steken op je breinaald.

STAP 2 Brei verder met deze 46 steken (8 steken bies + 38 steken patentsteek) en kant dan bij dezelfde hoogte als bij het ruggand voor het armsgat bij het begin van de teruggaande naald 3 steken af.

Let op: minder tegelijkertijd aan de kant van de bies vanaf een totale hoogte van 35 cm in elk zesde naald één steek. Deze mindering maak je door twee steken samen te breien net naast de 8 steken van de bies. Herhaal de mindering aan de kant van de bies nog 9 keer totdat je nog 36 steken op je breinaald hebt.

STAP 3 Kant op dezelfde hoogte als bij het ruggand de 38 steken in patentsteek af en zet de 8 steken van de bies op een hulpnaald.

STAP 4 Brei een tweede voorpand volledig in spiegelbeeld.

MOUWEN

STAP 1 Zet 37 steken op met breinaald nr. 5 en brei 12 naalden in boordsteek 1/1.

STAP 2 Brei verder in patentsteek met breinaalden nr. 6 en meerder elke tiende naald aan !! het begin en einde van de naald 1 steek tot je in totaal 63 steken op je breinaald hebt.

STAP 3 Kant bij een totale hoogte van ongeveer 50 cm de 63 steken losjes af.

STAP 4 Brei de tweede mouw op een identieke manier.

AFWERKING

STAP 1 Naai de schouderleden dicht en naai de mouwen in de armsgaten.

STAP 2 Naai de naden van de mouwen en de zijnaden dicht.

STAP 3 Stop de draadjes in en naai de zakken aan de binnenzijde van het vest vast.

STAP 4 Neem de 8 steken van de bies terug op en brei verder in boordsteek 1/1 tot de bies lang genoeg is om de halsrand van het ruggand af te werken.

STAP 5 Naai de uiteinden van de bies aan elkaar vast en zet de bies vast langs de halsrand.

Klaar !



Het patroon van het straight pocket vest... *finally*... Daar zijn jullie toch wel gretig naar komen vragen. Een tijdloos, prachtig vest. En eigenlijk zowel voor hem als voor haar. Mooi op een hemdje of een fijn bloesje, of de ideale warmhouder op het werk.

